



TUTORIEL TRICOT

Jess

Sac Feutré

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

MATERIALS

Snowstorm

A: 11 pelotes de coul. 02

B: 1 pelote de coul. 04

Aiguilles circulaire 8mm, 80 cm

Aiguilles double pointes 8 mm

2 x marqueurs de maille

Sangle pour sac avec motif, Hobbii coul.

Tile

2 x bouton magnétiques à coudre

Aiguille à laine

QUALITÉ DU FIL

 Snowstorm, Hobbii

100 % Laine

50 g = 50 m

ÉCHANTILLON

11 m x 16 rangs = 10 cm x 10 cm

ABRÉVIATIONS

MO = monter les mailles

m end = maille endroit

m env = maille envers

rép = répéter

RAB = rabattre les mailles

END = endroit du travail

ENV = envers du travail

déb = débiter

PM = placer marqueur

TAILLE

Taille unique

MESURES

Hauteur: 30 cm

Largeur: 30 cm

Profondeur: 12 cm

Taille du sac avant feutrage

Hauteur: 50 cm, Largeur: 38 cm,

Profondeur: 17 cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Ce sac old school à bandoulière feutré est facile à tricoter et à personnaliser. Choisissez vos couleurs préférées et votre sangle décorative pour un look personnel.

Le sac est tricoté en aller-retour sur des aiguilles circulaires sous forme d'une longue bande qui est pliée.

Les soufflets latéraux sont tricotés séparément et cousus.

La bordure contrastée est une I-Cord attachée, qui est tricotée sur le rabat et l'ouverture du sac - cette technique est entièrement expliquée.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbijess

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/jess-sac-feutre>



QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



Sac

En commençant par le devant du sac

MO 47 m en utilisant l'aiguille circulaire 8 mm et le Fil A.

Tricoter en aller-retour en jersey

Rang 1-81 Tricoter en jersey. Déb avec un rang en m end.

Rang 82 (ENV) m end (crée un relief sur l'END marquant la base du sac)

Rang 83-109 Tricoter en jersey. Déb avec un rang en m end.

Rang 110 (ENV) m end (crée un relief sur l'END marquant le dos du sac)

Rang 111- 191 Tricoter en jersey. Déb avec un rang en m end.

Rang 192 m end, PM à chaque fin de rang.

Rang 193-258 Tricoter en jersey. Déb avec un rang en m end.

Rang 259 RAB.

Soufflets

En faire 2

MO 18 m en utilisant l'aiguille circulaire 8 mm et le Fil A.

Tricoter en aller-retour en jersey

Rang 1-77 Tricoter en jersey. Déb avec un rang en m end.

Rang 78 -79 tricoter deux rangs en m end.

Rang 80 RAB.

Bordure en I-cord Attachée

Voir guide ci-dessous

MO 3 m en utilisant les aiguilles double pointes 8mm et le Fil B.

Avec l'ENV face à vous, tricoter une Bordure en i-cord à partir du Rang 192 marqué le long du bord du rabat du sac, le bord de RAB et l'autre côté du rabat jusqu'à l'extrémité marquée du Rang 192. Tricoter un autre rang de bordure en i-cord le long du bord de MO.

Relever et tricoter 1 m i-cord dans chaque rang ou chaque maille rabattue le long des côtés du rabat. Si vous avez des doutes, faites un point I-cord supplémentaire comme une bordure courte qui tirera le sac hors de forme. Faire 3 m I-cord dans chaque coin pour créer une finition d'angle nette.

Bordure en I-cord Attachée Guide

Utiliser 2 aiguilles double pointes. MO 3 m.



* Tricoter 2 m end ensuite glisser la troisième (dernière) m comme pour la tricoter à l'envers de l'aiguille gauche à l'aiguille droite.



Avec l'envers du travail (le côté bossu) face à vous.

Relever 1 m à travers le bord du tricot = 4 m sur l'aiguille.



Passer la maille glissée par-dessus la nouvelle m relevée et en dehors de l'aiguille = 3 m sur l'aiguille droite.



Votre I-cord est maintenant attachée à la bordure du sac.

Sans tourner le travail, glisser les 3 m jusqu'à l'extrémité de l'aiguille en passant le fil autour du dos de la bordure. Placer l'aiguille avec les trois mailles dans votre main gauche ** vous avez maintenant terminé 1 rang.

Répéter de * à ** comme demandé dans le modèle.

Pour finir, couper la laine et l'enfiler à travers les 3 dernières m, tirer et cacher le fil.



ASSEMBLAGE

Couture

Coudre au point arrière, une maille ou rang sur la bordure. Cela crée une couture externe ferme, qui donne la forme du sac. Les coutures sont exposées sur l'endroit du sac.



L'image montre le haut du soufflet attaché au sac- et la mise en place du bord en I-cord (avant le feutrage).

Avec les **CÔTÉS ENVERS** ensemble, piquer et coudre au point arrière le bord MO de la section du soufflet, entre les rangs en relief 82 et 109. Aligner le bord RAB du soufflet avec le début du bord en I-cord sur le bord avant Rang 1, et avec le bord en I-cord sur le rabat de le rang du sac 192.



L'image montre le sac avec les soufflets cousus et prêt pour le feutrage.

Feutrage

Laver le sac dans la machine à laver avec un détergent sans enzymes, sans agent de blanchiment ni conditionneur pour tissus. Laver à chaud à 40°C. Ajouter une petite serviette dans le même cycle de lavage augmentera la friction et accélérera le processus de feutrage.

Lorsque le tissu est entièrement feutré, il sera épais et ne comportera pas de mailles visibles. Les dimensions finales doivent être d'environ:

Hauteur: 30 cm, Largeur: 30 cm, Profondeur: 12 cm.

Si votre sac est plus large, essayez de le feutrer de nouveau.

Finitions

Votre sac aura besoin d'être mis en forme avant de sécher. Attendez-vous à 5 - 10 minutes pour le mettre en forme. Lorsqu'il est mouillé, le feutre est souple et peut être travaillé pour prendre sa forme.

Prenez votre temps pour lisser les coutures et aplatir le corps du sac et le rabat.

Lorsque vous êtes satisfait de la forme de votre sac, remplissez-le délicatement avec des sacs en plastique, puis placez-le dans une pièce chaude pour qu'il sèche lentement.

Une fois que votre sac est sec, coudre les anneaux de fixation de la sangle. Ils sont positionnés à 2 cm du haut de chaque soufflet.



Les coudre en place comme montré sur la photo en utilisant le Fil A.



Coudre les boutons magnétiques sous le rabat et sur l'avant du sac. Utiliser le fil à broder assorti. Ne pas faire de points directement à travers le feutre. Le feutre est assez épais pour que vous puissiez les faire en angle sur le côté pendant que vous cousez les boutons.



Placer les boutons sous le rabat en plaçant avec le milieu des boutons à 2,5 cm du bas du rabat et à 6,5 cm du bord latéral.



Placer l'autre moitié de chaque bouton-pression sur le devant du sac, comme indiqué. Environ 6 cm des côtés et 15 cm du haut du sac. Utiliser des épingles pour vous aider à aligner la deuxième moitié de chaque bouton-pression avant de coudre en place.

Enfin, clipser la sangle de votre sac et l'ajuster à la longueur que vous préférez.

Profitez de votre sac!

Claire Fairall Designs

